



Email richtig einstellen von Windows-Mail® für Windows Vista® [epnet.at]

1) öffnen Sie Windows Mail und klicken Sie auf „Extras“ und „Konten...“




2) klicken Sie auf „Hinzufügen >“



3) Wählen Sie den Kontotyp aus.



4) Geben Sie Ihren Namen ein.



5) Geben Sie Ihre E-Mailadresse von EPNET ein. Diese finden Sie auf Ihrem Datenblatt.

Internetmailadresse

An Sie gerichtete E-Mail-Nachrichten werden an Ihre E-Mail-Adresse geleitet.

E-Mail-Adresse:

Beispiel: jemand@example.com

[Wo finde ich Informationen zu meinem E-Mail-Konto?](#)

Weiter Abbrechen

6) Füllen Sie die leeren Felder wie folgt aus: Klicken Sie dann auf „Weiter >“

E-Mail-Server einrichten

Typ des Posteingangsservers:
POP3

Posteingangsserver (POP3 oder IMAP):
pop.epnet.at

Name des Postausgangsservers (SMTP):
mail.epnet.at

Ausgangsserver erfordert Authentifizierung

[Wo finde ich Informationen zum E-Mail-Server?](#)

Weiter Abbrechen

Posteingangsserver: pop.epnet.at
Postausgangsserver: mail.epnet.at

7) Geben Sie Ihr Kennwort ein. Dieses finden Sie auf Ihrem Datenblatt.

Internetmailanmeldung

Geben Sie den Kontonamen und das Kennwort ein, die Sie von Ihrem Internetdienstanbieter erhalten haben.

E-Mail-Benutzername: test

Kennwort: *****

Kennwort speichern

Weiter Abbrechen

Klicken Sie dann auf „Weiter >“

8) Klicken Sie auf „ Fertig stellen“ um den Assistenten zu beenden.

Installation beendet

Alle Informationen zur Einrichtung des Kontos wurden vollständig eingegeben.
Klicken Sie auf "Fertig stellen", um diese Einstellungen zu speichern und Ihre E-Mails herunterzuladen.

E-Mails jetzt nicht herunterladen

Fertig stellen Abbrechen

FERTIG!

Wenn Sie mehrere E-Mailadressen einrichten möchten, dann wiederholen Sie die Punkte 1 bis 8 für die nächste Eingabe der E-Mailadresse.